

# 捞金团4.0(专业版)-参数说明-微信-laojintuan999

此EA 你可以选择3个策略 一般是 网格对冲 消息面 和 网格10层 送脚本和提醒功能 提供个性化定制简单版本 试用15天 绑定模拟账户

[www.laojintuan.com](http://www.laojintuan.com) 官方网站 捞金团

安装说明:将-捞金团4.0ex4文件 放入一下文件夹 C:\Program Files (x86)\MetaTrader 4 IC Markets\MQL4\Experts 根据需求修改

这里包含9种交易策略,需要使用的 改后面参数就可以 例如 趋势交易 ture

**趋势交易 true 表示 开启 false 表示 关闭**

**网格交易 true 表示 开启 false 表示 关闭**

**马丁交易 true 表示 开启 false 表示 关闭**

**短线交易 true 表示 开启 false 表示 关闭**

**消息面交易 true 表示 开启 false 表示 关闭**

**点位交易 true 表示 开启 false 表示 关闭**

**对冲网格 true 表示 开启 false 表示 关闭**

**超短交易 true 表示 开启 false 表示 关闭**

**趋势背离交易 true 表示 开启 false 表示 关闭**

上方 是9种策略

**修改订单说明=直接写点位,盈利35000止损20000**

**修改网格交易=666多单,777空单,网格交易**

**修改趋势交易=888多单,999空单,趋势交易**

**修改短线交易=1010多单,1111空单,短线交易**

这3种策略 网格交易 趋势交易 短线交易 表示他们的订单号码 你只需要在脚本 外面输入 订单号码就可以 然后点击脚本 修改订单

修改盈利=0.0 就在这里修改盈利  
修改止损=0.0 修改止损 你只需要设置一下 订单号  
修改订单号=666 代表你要修改的网格 订单号  
手动加多=0.01  
手动加空=0.01

---

## 交易策略集合=交易策略集合是否开启策略

趋势交易=false  
网格交易=false  
马丁交易=false  
短线交易=false  
消息面交易=false  
点位交易=false  
对冲网格=true  
超短交易=true

---

## 设置策略方向=交易策略的交易方向,比如 我希望 趋势交易 只做多单 或者只做空

趋势策略方向=多  
网格策略方向=空  
马丁策略方向=多空全做  
网格10层策略方向=多  
点位交易方向=多

---

## 你可以在下面设置 移动止损 这个属于 网格 交易 和趋势交易 移动止损

移动止损启动=false  
网格移动止损启动=false

---

## 下面设置 趋势交易次数,控制最大交易次数每天的

趋势交易次数=设置每天交易次数  
多趋势交易数=1  
空趋势交易数=1  
趋势注释=5点 比如你希望赚5点 可以在次 设置 注释 还可以修改它 来控制 在其他周期交易 比如你希望1分钟 5分钟 同时交易 可以修改注释来实现  
均线=233 表示你用的均线参数

---

## 设置趋势交易量=设置策略交易量

趋势交易交易量=0.01  
s趋势交易交易量=0.01  
网格最大交易量=1.0  
网格空总交易量=0.02  
网格多总交易量=0.02

网格交易量1=0.01  
网格交易量2=0.02  
网格交易量3=0.03  
空网格交易量1=0.01  
空网格交易量2=0.02  
空网格交易量3=0.03

## 设置马丁交易参数-开始

马丁策略 适合单边 交易 可以修改挂多少层 一般最多10层 资金在 10万美金的 一般 1万美金 挂个 5层就可以了

马丁交易量=0.01  
马丁点数=10 表示间隔  
马丁层数=10 表示 你要挂几层  
马丁止损=400  
马丁止盈=50  
马丁时间=144 表示你挂多少个小时

## 设置马丁交易参数-结束

**网格整数位=1 表示你 交易的货币 后面 是整数位就可以 比如黄金 1980 1981 表示间隔1个点**

## 设置趋势赢利方式=点数盈利或者自动预测盈利

趋势盈利模式=0  
设置趋势止损方式=均线止损或者点数止损  
趋势止损模式=0  
趋势交易止损=20.0  
趋势交易赢利=15.0  
趋势移动止损=2.0  
网格移动止损=2.0

### 趋势止损和移动止损在上方设置

平台位数=100  
网格区间=10  
网格1=true  
网格2=false  
网格3=false  
网格盈利1=20000.0  
网格盈利2=20000.0  
网格盈利3=20000.0  
网格止损1=10000.0  
网格止损2=10000.0  
网格止损3=10000.0

## 启动网格加仓=网格加仓启动分层模式

以下参数 表示 如果你 网格1层 5个单子都被套的前提下 下面 允许增援的层数 以及增援的 具体间隔 次策略适合 单边趋势行情 非常给力

网格二层启动=true  
网格三层启动=true  
网格四层启动=true  
空网格二层启动=true  
空网格三层启动=true  
空网格四层启动=true  
网格加仓次设置=网格加仓次设置  
网格二层次数=2  
网格三层次数=2  
网格四层次数=2  
网格间隔点数设置=网格点数设置  
网格二层区间=30  
网格三层区间=50  
网格四层区间=100  
网格交易量设置=网格交易量设置  
网格二层交易量=0.02  
网格三层交易量=0.03  
网格四层交易量=0.04  
网格止损设置=网格止损设置  
网格二层止损=5000.0  
网格三层止损=5000.0  
网格四层止损=5000.0  
网格盈利设置=网格盈利设置  
网格二层盈利=5000.0  
网格三层盈利=5000.0  
网格四层盈利=5000.0

## 超级短线=超级剥头皮,全自动预测-开始

这个策略 属于刷短线的 需要一定的技术 自己会看方向 适合IB刷单 平均一天100到500单 具体情况看行情

短线区间=1

多网格交易量1=0.05

多网格交易量2=0.05

多网格交易量3=0.05

多网格交易量4=0.05

多网格交易量5=0.05

多网格交易量6=0.05

多网格交易量7=0.05

多网格交易量8=0.05

多网格交易量9=0.05

多网格交易量10=0.05

空网格交易量11=0.05

空网格交易量22=0.05

空网格交易量33=0.05

空网格交易量4=0.05

空网格交易量5=0.05

空网格交易量6=0.05

空网格交易量7=0.05

设置网格交易的区间 1表示 间隔1个点 黄金就是1美金 以此类推

设置网格10层交易量 多单的

设置网格10层交易量 空单的

空网格交易量8=0.05  
空网格交易量9=0.05  
空网格交易量10=0.05

网格盈利11=0.2                    设置网格10层交易盈利

网格盈利22=0.4

网格盈利33=0.6

网格盈利44=0.8

网格盈利55=1.0

网格盈利66=2.0

网格盈利77=3.0

网格盈利88=4.0

网格盈利99=5.0

网格盈利100=6.0

网格止损11=10.0                    设置网格10层交易盈利

网格止损22=10.0

网格止损33=10.0

网格止损44=10.0

网格止损55=10.0

网格止损66=10.0

网格止损77=10.0

网格止损88=10.0

网格止损99=10.0

网格止损100=10.0

## 超级短线=超级剥头皮,全自动预测 参数设置 结束

## 消息面挂参数设置=突破挂单,针对消息面交易策略

消息间隔点数=1 当前价格 间隔 1美金 还是2美金 针对黄金

消息止损=2.5

消息止盈=25.0

消息交易量=0.03

晚上8点=20

晚上10点=21

晚上8点30分钟=29

晚上10点分钟=59

平仓20点分=20 表示 21点20平仓 因为 你挂单 在 29 大鱼 20 了 所以要下下一个小时平仓 也是50分钟后平仓

平仓22点分=50        表示22点50平仓 表示 50分钟后平仓

这个主要是针对 黄金交易的 胜率非常高 突破挂单 避免的市场风险 而且盈利比是 1比10 你的胜率只要在1%就可以了 就是错10单 对1单就行 具体进场时间是 前10秒挂单进场 比如晚上8.30 会在 8.29分50秒 2面挂单 看他具体突破 方向        平仓 在1小时内平仓 就可以自己设置

## 消息面挂参数设置=突破挂单,针对消息面交易策略

## 点位交易说明=挂单点位针对阻力与支持挂单-开始

你需要选择一下你挂单的方式 是回调挂单还是 突破挂单 然后设置参数就可以了

突破挂单=false  
回调挂单=false  
回调交易量=0.01  
突破交易量=0.01  
突破点位=0.0  
突破止损=0.0  
突破止盈=0.0  
回调点位=0.0  
回调止损=0.0  
回调止盈=0.0

## 点位交易说明=挂单点位针对阻力与支持挂单-结束

## 网格对冲交易参数设置 开始

对冲网格 只需要修改 对冲区间 移动盈利 和 移动范围 以及防守层数 和资金管理 其他不需要修改

防守层数表示 当你 交易了 3单 没有盈利 第4单就会 启动一键平仓功能 前提是 盈利大于0就开始跑了  
防守层数在 最下面 与 趋势背离 和 网格对冲共享参数

一键平仓=

网格对冲说明=资金倍数最小2倍  
倍数=2

均线平仓=true

对冲平仓=true 表示开启一键平仓 不需要修改

对冲模式=1

对冲区间=1

资金管理=1

对冲交易量=0.01

对冲盈利=100.0

加仓盈利=100.0

盈利平仓=0

对冲多单次数=10

对冲空单次数=10

移动范围=3 移动的范围

移动止盈=1 移动盈利

加仓范围=3

加仓止盈=1

## 网格对冲交易参数设置 结束

## 趋势背离策略=趋势参数设置

均线交叉的 参数设置

快均线=55

慢均线=233

趋势背离=false

趋势加仓=true

多数量=1

空数量=1

趋势交易量=0.01  
趋势移动止盈=3.0  
趋势范围=10.0  
趋势背离盈=70.0

## **防守层数=4**

资金方案=3  
超短层数=5  
超短区间=3  
超短交易量=0.01  
超短盈利=0.2